

Tehniskās problēmas un to iespējamie cēloņi

Tehniskā problēma	Iespējamais cēlonis	Kas jādara?
Paziņojums “Programmas ielādes kļūda” programmas palaišanas laikā	Jūs mēģināt atkārtoti palaist programmu.	Atrodiet ikonu ar jau palaisto programmu Windows rīkjoslā (ekrānā apakšā) un uzklikšķiniet uz to, lai tajā atgrieztos.
	Programmas palaišanas mapē (parasti - C:\ACCpr) pēc programmas iepriekšējās piespiedu aizvēršanas palikušas neizdzēstas datnes paradox.lck un pdoxusrs.lck (šīs datnes automātiski tiek izveidotas, palaižot programmu, un tām automātiski jāizdzēšas pēc tās aizvēršanas).	Izdzēsiet datnes paradox.lck un pdoxusrs.lck.
	Citi cēloņi	Sazinieties ar speciālistu.
Paziņojums “...\DBUser – faila atvēršanas kļūda”, atverot datu bāzi	Sakarā ar programmas piespiedu aizvēršanu (piemēram, datora izslēgšanas brīdī, kad programma bija atvērta) mapē (direktorijā), kur izvietota datu bāze, palika neizdzēstas datnes paradox.lck и pdoxusrs.lck.	Datne “DBUser.db”, kas norādīta paziņojumā, nav kļūdas cēlonis. Mapē (direktorijā), kas norādīta paziņojumā, sameklējiet datnes paradox.lck и pdoxusrs.lck un izdzēsiet tās.
Paziņojums “Insufficient disk space”	Cēlonis saistīts ar programmas izmantoto datu bāzu BDE (Borland Database Engine) vadības sistēmas darbību. Kļūda rodas situācijā, kad brīvā vieta C diskā (vai diskā, kur izvietota datu bāze) ir līdzvērtīga tam GB apjomam, kas dalās ar 4 bez atlikuma (piemēram, 64 GB, 68 GB, 80 GB utt.). Šo vērtību var ieraudzīt, nospiežot peles labo taustiņu uz “Computer - System (C:)” un izvēloties “Properties” - skat. vērtību “Free space”.	Jebkādā veidā izmainiet šo vērtību (samaziniet vai palieliniet). Piemēram, iztukšojiet atkritni (Recycle Bin), vai izveidojiet kādas dokumentu mapes pagaidu kopiju. Tikko brīvās vietas GB apjoms izmainīsies, piemēram, no 64 uz 62 GB, kļūda izzudīs.
Tabulās un rediģēšanas logos parādās kļūme datuma formātā.	Windows reģionālie iestatījumi atšķiras no tiem, kuri tiek izmantoti programmā.	Pārejiet uz Windows – Control panel – Region, nospiediet taustiņu “Additional Serttings...”, izvēlieties grāmatzīmi “Date” un parametrā “Short Date” iestatiet vērtību “dd.MM.yy”.

<p>Paziņojums “... is not a valid floating point value”</p>	<p>Windows reģionālie iestatījumi atšķiras no tiem, kuri tiek izmantoti programmā.</p>	<p>Pārejiet uz Windows – Control panel – Region, nospiediet taustiņu “Additional Settings...”, izvēlieties grāmatzīmi “Numbers” un parametra “Decimal symbol” vērtībā iestatiet punktu komata vietā.</p>
<p>Neskaidrs šrifts programmā</p>	<p>Savietojamības problēma ar Windows 10</p>	<p>Ar peles labo taustiņu uzklikšķiniet uz ikonu, tālāk secīgi izvēlieties “Properties” - “Compatibility” un ieslēdziet birku “Disable display scaling on high DPI settings”.</p>
<p>Programma “uzkārusies”. Kā to aizvērt piespiedu kārtā?</p>		<p>Windows rīkjoslā (ekrānā apakšā) nospiediet taustiņu labajā pusē un izvēlnē izvēlieties “Task Manager”. Palaisto procesu sarakstā sameklējiet “acc.exe”, uzvirziet uz to kursoru un nospiediet taustiņu “End task”.</p>